


Mail7.xの場合

- 1 [Dock]から[Mail]をクリックし、起動させます。




- 2 メニューバーの[メール]から[アカウントを追加...]をクリックします。アカウントが一つも無い場合は、③から始まります。




- 3 [その他のメールアカウントを追加...]にチェックを入れて、[続ける]をクリックします。
※この画面が表示されない場合は次の手順へ進みます。




- 4 [氏名]: お客様のお名前(メール差出人名)
[メールアドレス]: メールアドレスを入力(半角)
[パスワード]: メールパスワードを入力
[作成]をクリックします。




- 5 [受信メールサーバの情報]で以下の設定します。
[アカウントの種類]: POPを選択
[メールサーバ]: pop.broad-core.jp(半角)
[ユーザー名]: メールアドレスを入力
[パスワード]: メールパスワードを入力
※すでに入力状態になっている場合はそのまま進めてください。
[次へ]をクリックします。



- 6 [ポート]: 110を入力
[SSLを使用]: チェックしない
[認証]: パスワードを選択 [次へ]をクリックします。※この画面が表示されない場合は次の手順へ進みます。




- 7 [送信メールサーバの情報]で以下の設定します。
[SMTPサーバ]: smtp.broad-core.jp(半角)
[ユーザー名]: メールアドレスを入力
[パスワード]: メールパスワードを入力
[次へ]をクリックします。






- 8** **[ポート]:**587を入力
[SSLを使用]:チェックしない
[認証]:パスワードを選択 **[作成]**をクリックします。※この画面が表示されない場合は次の手順へ進みます。




- 11** **[詳細]** タブで、以下の項目を設定します。
[カスタムポートを使用]:チェックし、587を確認
[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]:チェックしない
[認証]:なし **[OK]**をクリックします。




- 9** メニューバーの**[メール]**から**[環境設定...]**をクリックします。



- 12** **[アカウント]**の**[詳細]**タブで、以下の項目を設定します。
[新規メッセージを自動的に受信するときに含める]:チェック
[メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除]:チェック
[SSLを使用]:チェックしない**[ポート]:**110を確認



- 10** **[アカウント]**を選択し、**[アカウント情報]**タブで、以下の項目を確認します。
[アカウントの種類]:POP
[説明]:任意で入力
[メールアドレス]:お客様のメールアドレス
[氏名]:お客様のお名前(メール差出人名)
[受信用メールサーバ]:pop.broad-core.jp
[ユーザー名]:お客様のメールアドレス
[パスワード]:お客様のメールパスワード
 確認後、**[送信用メールサーバ(SMTP)]**から**[SMTPサーバリストを編集...]**を選択します。



- 13** 設定終了後、**[Mail]**環境設定を閉じます。変更内容保存の確認メッセージが表示されますので、**[保存]**をクリックします。以上で設定は終了です。

